

## Приложение 8

## Памятка. Как применять антисептики классов А, Б и В

Когда применять	Требования к эффективности	Как применять
<b>Класс А</b>		
Для обработки операционных и инъекционных полей пациентов, локтевых сгибов доноров, мест введения пункционной иглы или установки центрального или периферического сосудистого катетера, игл инфузионных систем	Должны снижать микробную обсемененность на 100%. На коже инъекционных полей – не менее чем на 95%	Чтобы снизить контаминацию на 100%, кожу обрабатывают двукратно, последовательно, отдельными стерильными салфетками или тампонами с антисептиком. Чтобы снизить на 95% – обрабатывают однократно стерильной салфеткой с антисептиком или распыляют из флакона с распылителем. Для детей до 7 лет антисептики класса А применяют исключительно на основе 70% этилового спирта
<b>Класс Б</b>		
Для обработки рук врачей-хирургов всех специальностей, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, эндоскопистов, неонатологов, операционных медсестер, медсестер-анестезистов, акушерок. Используют перед любым хирургическим вмешательством, катетеризацией магистральных сосудов, установкой и заменой дренажей, пункциями тканей, полостей, сосудов, спинномозговых каналов, стерильными эндоскопическими манипуляциями, приемом родов, проведением процедур и уходом за новорожденными, накрытием стерильного стола	Должны снижать микробную обсемененность на 100%	Обработать руки хирургическим способом. Наносить отдельными порциями, с захватом кисти, запястья и предплечья до локтя. Дозу и экспозицию определять по инструкции к конкретному антисептику
<b>Класс В</b>		
Для гигиенической обработки рук всех сотрудников: врачей, медсестер, санитаров, уборщиков, работников пищеблока, работников лабораторий и остального персонала. Применять до и после контакта с пациентом; после контакта с биологическими жидкостями, слизистыми и повязками пациентов; перед инвазивными процедурами; после контакта с объектами вблизи пациентов; при переходе от более контаминированного локуса тела пациента к менее контаминированному; после того как сняли перчатки	Общая микробная обсемененность должна быть снижена не менее чем на 95%	По алгоритму гигиенической обработки рук антисептиком